

Quadriga Web

Corrections et évolutions

date 18/02/2025

Version 3.7.5.1

Cette nouvelle version Quadriga Web intègre des nouvelles fonctionnalités sur les modules référentiels et extractions et corrige également des anomalies.

Un manuel utilisateur est disponible [en ligne](#).

Ces documents permettent l'autoformation de chaque utilisateur Quadriga.

27 corrections d'anomalies ou évolutions livrées, dont 7 relevées aux journées utilisateurs Quadriga des 3-4 octobre 2024.


Sommaire

1. Version	3
2. Module Référentiels	4
3. Module Extractions	6
4. Module API.....	9
5. Informations spécifiques pour la cellule d'administration	11



1. Version

Le numéro de version est visible en bas à gauche.



Si le numéro de version n'est pas v3.7.5.1, alors il faut rafraichir le navigateur web (touche F5, ou touches CTRL+SHIFT+R) ou vider les caches.

2. Module Référentiels

La version 3.7.5.1 de Quadrigé Web - module Référentiels comprend les évolutions et corrections d'anomalies suivantes :

Evolutions

Filtere : affichage de plusieurs filtres

Les filtres enregistrés sont triés sur le libellé par ordre alphabétique puis numérique :

The screenshot shows the 'Filtres enregistrés' section with 2 filters. A dropdown menu is open, showing a list of filters sorted by label. A pink arrow points to the text 'Tri alphabétique, puis numérique'.

Libellé	État
RUN RCS chimie 2023 bis	
RUN RCS chimie 2023 ter	
TBT REPOMS	
1 déchets	
01 déchets (1)	01 déchets (1)
2 déchets	
10 déchets	

13 résultats

Méthode	Unité
Valeurs qualitatives	Programme
	Stratégie

RECHERCHER

Id	Mnémonique	Libellé	Unité	Programme	Stratégie	
1639	PICO-CYA-SYNECHO-2 - Picoph...	1	Masse d'eau, eau brute - 1	Sans objet - 23	Cytométrie en flux (Gregori et al., 2001) - 60001260	n(cellules)/mL - Nom... Actif
6798	PICO-CYA-SYNECHO-3 - Picoph...	1	Masse d'eau, eau brute - 1	Sans objet - 23	Cytométrie en flux (Gregori et al., 2001) - 60001260	n(cellules)/mL - Nom... Actif

Lieux : consultation des stratégies

Le référentiel des lieux permet de consulter les stratégies auxquelles le lieu est rattaché :

The screenshot shows the 'Programmes associés' window. A pink box highlights the 'Stratégies' tab, and a pink arrow points to it.

Code	Libellé	État	Moratoire
REMIC	REMI Contrôle - 1998-2011	Gelé	Aucun
REMIS	REMI Surveillance - 1987-1998	Gelé	Aucun
REPHY	REPHY Phytoplancton et Physic...	Actif	Aucun
REPHY-EVENEMENT...	REPHY - suivi des événements a...	Actif	Aucun
RNO	RNO Matière Vivante puis ROCC...	Actif	Aucun
ROCCHEAUCHIMIE	ROCCCH contaminants dans l'eau	Gelé	Aucun

Nombre de lignes 20 1 - 12 sur 12

Stratégies

Stratégie

PhyTot + Hyd11-Sp + Nut3 + Pig3 - 60006142

REINITIALISER SAUVEGARDER

La liste des stratégies peut être filtrée aux stratégies actives :

The screenshot shows the 'Stratégies' search filter. A pink box highlights the 'Active ?' checkbox.

Stratégies

Recherche : Id, Libellé, Description

Active ?

Service préleveur

1 résultats

RECHERCHER



Noms des colonnes extraites

Aucune colonne n'a été renommée depuis la dernière mise en exploitation. Les modifications sont listées dans la [table de correspondance nom de colonne - Quadriga Référentiels](#).

Anomalies

Anomalies techniques

Les anomalies corrigées ne sont pas détaillées ici.




3. Module Extractions

La version 3.7.5.1 de Quadrigé Web - module Extractions comprend les évolutions et corrections d'anomalies suivantes :

Evolutions

Import de filtres d'extraction

L'import d'un lot de filtres (XML Q2 ou JSON) est possible.



Echantillon : Groupe de taxons support

Les colonnes suivantes sont disponibles à l'extraction, en complément de la colonne « Echantillon : Groupe de taxons support : Code SANDRE : Export ».

Echantillon : Groupe de taxons support : Identifiant	Echantillon : Groupe de taxons support : Code SANDRE : Export	Echantillon : Groupe de taxons support : Libellé	Echantillon : Groupe de taxons support : Mnémonique	Echantillon : Groupe de taxons support père : Libellé
60001541	300	Moule		Groupe de taxons support d'échantillon



☰ Formats et champs à extraire
🌐

Format de sortie* Exporter le Shapefile

CSV ▼

Inclure les données sous moratoires (sous réserve de droit) Extraire les données personnelles (sous réserve de droit)

Champs à extraire
⬆ ⬇ ⬆ ⬇ + 🗑

Libellé

Passage : Observateur : NOM Prénom : Liste

Lieu : Identifiant

Lieu : Mnémonique

Lieu : Libellé

Passage : Identifiant

Passage : Programme : Code : Liste

Passage : Date

Passage : Mnémonique

Passage : Commentaire

Prélèvement : Identifiant

Prélèvement : Programme : Code : Liste

Prélèvement : Mnémonique

Prélèvement : Commentaire

Lieux de surveillance 1

Passages

Prélèvements

Échantillons 2

Résultats

Photos

Observations terrain

Sélectionner tous les codes SANDRE

Sélectionner tous les identifiants

Sélectionner tous les champs

Sélectionner des champs à extraire
✕ 1

Filtres enregistrés + 📄 🗑 🔄 ⬆ ⬇

Bloc 1 + 📄 🗑

Recherche : Libellé 4

taxon

13 résultats 5 RECHERCHER

- Echantillon : Taxon support : Taxon père : Libellé
- Echantillon : Taxon support : WoRMS : AphiaID
- Echantillon : Taxon support : TAXREF : CD_NOM
- Echantillon : Groupe de taxons support : Identifiant
- Echantillon : Groupe de taxons support : Code SANDRE : Export
- Echantillon : Groupe de taxons support : Libellé
- Echantillon : Groupe de taxons support : Mnémonique
- Echantillon : Groupe de taxons support père : Libellé

6 ANNULER VALIDER 7

Ajout d'un champ : info bulle

☰ Formats et champs à extraire
🌐

Format de sortie* Exporter le Shapefile

CSV ▼

Inclure les données sous moratoires (sous r... Extraire les données personnelles (sous rés...

Champs à extraire
⬆ ⬇ ⬆ ⬇ + 🗑

Libellé Tri

Passage : Observateur : NOM Prénom : L...

Lieu : Identifiant

Lieu : Mnémonique

Ajouter un champ



Noms des colonnes extraites

Aucune colonne n'a été renommée depuis la dernière mise en exploitation.

Les colonnes « Echantillon : Groupe de taxons support » ont été ajoutées.

Les modifications sont listées dans la [table de correspondance nom de colonne - Quadrigé Extractions](#).

Anomalies

Créer un filtre d'extraction : choix d'un modèle

Si l'utilisateur n'est pas responsable de programme, il peut créer un filtre d'extraction **uniquement à partir d'un modèle**.

The screenshot shows the 'Ajouter une extraction' dialog box in the Quadrigé web interface. The dialog box is titled 'Ajouter une extraction - Sélectionner un modèle et valider'. It contains a table with columns 'Libellé' and 'Description'. The table lists various extraction models, with 'Qualif Experte ponctuelle' selected. The dialog box also includes a search bar, a 'Veuillez sélectionner un filtre d'extraction' message, and buttons for 'ANNULER' and 'VALIDER'.

Libellé	Description
<input type="checkbox"/> MODELE_Granulometrie_Sediments	Modele_extraction_Granulometrie_sediments
<input checked="" type="checkbox"/> Qualif Experte ponctuelle	MODELE_QUALIFICATION_EXPERTE
<input type="checkbox"/> RSLPHY - Extraction données macrophytes lisible	RSLPHY lisible
<input type="checkbox"/> MODELE_UNIVERSEL_RESULTAT	Modèle d'extraction de résultats, définissant la liste minimale des colonnes à extraire. Les critères d...
<input type="checkbox"/> OL_RUN_DCE_RCS_Hydrologie_Phytoplancton_RHLR	Extraction des données du RCS Hydrologie et Phytoplancton de la DCE à La Réunion (RHLR)
<input type="checkbox"/> OL_RUN_DCE_RCS_Chimie_SBSE DGT POCIS	Extraction des données du RCS Contaminants chimiques de la DCE à La Réunion (échantillonneurs : ...
<input type="checkbox"/> OL_RUN_DCE_RCS_Chimie_MODALIE_gisement	Extraction des données du RCS Contaminants chimiques de la DCE à La Réunion (gisement : MODIO...
<input type="checkbox"/> OL_RUN_EL_KELONIA_Hydrologie_Microbiologie	Données du suivi KELONIA
<input type="checkbox"/> OL_RUN_EL_GRANDE_ANSE_BASSIN_Hydrologie_Microbiologie	Données du suivi Grande Anse Bassin
<input type="checkbox"/> MODELE_FORMATION_RESULTAT	Modèle d'extraction de résultats pour la formation, définissant la liste minimale des colonnes à extra...
<input type="checkbox"/> OL_RUN_EL_GPMOULR_SDPN_Caracterisation_Sediment	Extraction des données CARACTERISATION SEDIMENT issu du suivi réalisé dans le cadre de l'élabor...
<input type="checkbox"/> OL_RUN_DCE_RCS_Sediment_2013_2016_2019_2022	Extraction des données du RCS Benthos de Substrats Meubles (BSM) de la DCE à La Réunion - Donn...

Anomalies techniques

Les anomalies corrigées ne sont pas toutes détaillées ici.



4. Module API

La version 3.7.5.1 de Quadrigé Web - module API comprend les évolutions et corrections d'anomalies suivantes :

Evolutions

Export des référentiels

L'API permet de requêter les données de référentiels.

Documentation

La [documentation en ligne](#) de l'API est à jour de toutes ces évolutions.

Avec un nouveau menu pour basculer de la documentation sur les extractions de résultats aux extractions de référentiels.



The screenshot shows the 'Quadrigé API Documentation' interface. A dropdown menu is open, showing 'Extraction des référentiels' as the selected option. The main content area displays the title 'Documentation de l'API : Extraction des référentiels' and a brief description of the API's data extraction functionality.

Noms des colonnes extraites

Certains référentiels ne peuvent pas être extrait, ou partiellement.

Les champs extractibles en API privée ou publique sont listés dans la [table de correspondance nom de colonne - Quadrigé Référentiels](#).

	A	B	F	G
	LIBELLE COLONNES QUAD REF	LIBELLE COLONNES QUAD REF NEW	Présent API Privée	Présent API Publique
1				
2	Id	Méthode : Identifiant	Oui	Oui
3	Libellé	Méthode : Libellé	Oui	Oui
4	Description	Méthode : Description	Oui	Oui
5	Référence	Méthode : Référence	Oui	Oui
6	Fiche méthode	Méthode : Fiche méthode	Non	Non
7	Description du conditionnement	Méthode : Description du conditionnement	Oui	Oui
8	Description de la préparation	Méthode : Description de la préparation	Oui	Oui
9	Description de la conservation	Méthode : Description de la conservation	Oui	Oui
10	Commentaire	Méthode : Commentaire	Oui	Oui
11	État	Méthode : Etat	Oui	Oui
12	Date de création	Méthode : Date de création	Oui	Oui
13	Date de mise à jour	Méthode : Date de mise à jour	Oui	Oui
14	Méthode : Code SANDRE - Import	Méthode : Code SANDRE : Import	Oui	Non
15	Méthode : Libellé SANDRE - Import	Méthode : Libellé SANDRE : Import	Oui	Non
16	Méthode : Code SANDRE - Export	Méthode : Code SANDRE : Export	Oui	Oui
17	Méthode : Libellé SANDRE - Export	Méthode : Libellé SANDRE : Export	Oui	Oui
18	Méthode : Libellé renommé - Écran	Méthode : Libellé renommé DALI : Écran	Non	Non
19	Méthode : Libellé renommé - Écran - Anglais	Méthode : Libellé renommé DALI : Écran : Anglais	Non	Non
20	Méthode : Libellé renommé - Écran - Espagn	Méthode : Libellé renommé DALI : Écran : Espagnol	Non	Non

Outil GraphiQL pour tester les requêtes

[GraphiQL](#) remplace Playground qui n'est plus maintenu.

GraphiQL est l'outil officiel porté par la fondation GraphQL.

Des vidéos de démonstrations seront mises en ligne, suite à la mise en exploitation du 18/02/2025 sur le [site web de l'assistance](#).



Anomalies

Jeton d'authentification

La création d'un nouveau jeton avec le même nom "Perso" mais avec une date d'expiration T2 est désormais possible

Anomalies techniques

Les anomalies corrigées ne sont pas toutes détaillées ici.



5. Informations spécifiques pour la cellule d'administration

La version 3.7.5.1 de Quadriga Web - module Référentiels comprend les évolutions et corrections d'anomalies suivantes :

Evolutions
Lieu : Mnémonique
<p>La mise à jour du mnémonique est réalisée par l'application lorsque la cellule d'administration met à jour le lieu et que le lieu est rattaché à une nouvelle zone marine. L'information est inscrite dans le commentaire du lieu (ancien et nouveau mnémonique). Le libellé Sandre et son commentaire sont mis à jour par l'application.</p> <p>Alerte pour la cellule d'administration : <i>Le commentaire des lieux ponctuels est écrasé.</i></p>
Lieu : Commentaire
<p>Si le champ LIB_CM est présent dans le shape de mise à jour de lieu, il est ignoré car tronqué à 254 caractères. Il pourrait dégrader le commentaire existant en base.</p>
Lieu : Sandre
<p>A la création ou la mise à jour d'un lieu, les informations relatives au transcodage SANDRE sont créées ou mises à jour : code, libellé, type et commentaire.</p>

Anomalies
Anomalies techniques
<p>Les anomalies corrigées ne sont pas détaillées ici.</p>

